


## الغرانيتية و علاقتها بالتحول

### 1- دراسة الغرانيت:

- 1-1- على مستوى الخريطة الجيولوجية :

يوجد الغرانيت في عدة مناطق من المغرب ، نذكر منها على الخصوص :


+ غرانيت ستي فاطمة بمنطقة أوريكا قرب مراكش :



في هذه المنطقة لا توجد حدود واضحة بين الغرانيت والصخور المتحولة من غنايس و ميكماتيت ، وإنما نجد صخرة بين الغرانيت و الغنايس تسمى الميكماتيت ، هذه الصخرة تتكون من أشرطة ذات طبيعة غرانيتية وأشرطة ذات طبيعة غنایسية . يُعرف هذا النوع من الغرانيت المتصل بالصخور المتحولة عبر الميكماتيت بالغرانيت الأنثيكتي ملحوظة : يوجد في بعض مناطق ستي فاطمة تداخل بين الغنايس والأمفيبوليت الشيء الذي يدل على تعرض المنطقة لأقصى درجات التحول الإقليمي .

+ غرانيت زعير :


يظهر غرانيت زعير على شكل كتلة اندست في صخور رسوبية فأعطت هالة تحولية تحيط بها تظهر عددا من الصخور المتحولة كالشييست الناتج عن تحول الطين . يُعرف هذا النوع من الغرانيت بالغرانيت الاندستاسي .



## 2-1- البتروغرافية والعيدانية :

الغرانيت صخرة صلبة ، معادنها مرئية بالعين المجردة .  
يتكون الغرانيت من 3 معادن رئيسية و متبلورة : المرو البيوتيت و الفلدسبات الذي يكون ورديا و يسمى أورتوز أو أبيض غير لامع و يسمى البلاجيوكلاز .

+ ملاحظة صفيحة دقيقة للغرانيت :



1- فلدسبات الأورتوز 2- المرو 3- فلدسبات البلاجيوكلاز 4- البيوتيت

يتميز الغرانيت بمعادن متبلورة تعطيه بنية حبيبية ، تدل هذه البنية على تعرض الصهارة الغرانيتية للتبريد البطيء في العمق .

+ مقارنة الغرانيت و الغنais:

الغرانيت	الغنais	
مرو - البلاجيوكلار - أورتوز - بيوتيت	مرو - البلاجيوكلار - أورتوز - بيوتيت - سليمانيت	التركيب العيداني
حببية	مورقة	البنية
غير موجهة	موجهة	حالة المعادن

## 2- أصل الغرانيت :

انطلاقاً من معطيات الخريطيتين الجيولوجيتين يمكن وضع فرضيتين حول مصر الغرانيت :  
+ نتج الغرانيت عن انصهار جزئي للصخور المتحولة تحت تأثير الضغط و الحرارة المرتفعين في الأعمق .

+ الغرانيت عبارة عن صهارة أتت من باطن الأرض فاندست بين الصخور القديمة و تبلورت .

ينتج التحول الدينامي حراري عن ارتفاع مهم في قيم الضغط و الحرارة الذين تعرفهما منطقة الاصطدام بين صفيحتين تكتونيتين من الغلاف الصخري القاري ، مما يؤدي إلى ظهور المتمتالية التحولية الطينية

طين ----- شيست ----- ميكاشيريت ----- غنais

إلا أن تجاوز قيم الضغط و الحرارة ل المجال التحول يخضع الغنais لبداية الانصهار أو الانصهار الجزئي عند حوالي 700 درجة ، يسمى مجال الانصهار الجزئي هذا بمجال الأنثيكية و ينتج عنه جزء صلب يمثله ما تبقى من الغنais و جزء سائل له تركيب الغرانيت ، فهو عبارة عن صهارة غرانيتية .


يؤدي انخفاض الضغط و الحرارة ، إلى التبلور البطيء للصهارة الغرانيتية الناتجة:

\*فيعطي جزء الصهارة المختلط ببقايا الغنais عند تبلوره صخرة يختلط فيها الغنais بالغرانيت لت تكون صخرة وسيطة تسمى الميكمايت ، صخرة شاهدة على الانتقال من التحول إلى الأنثيكية

\*في حين تعطي الصهارة المبتعدة عن الغنais صخرة الغرانيت ، يسمى هذا النوع من الغرانيت المرتبط بالميكمايت بالغرانيت الأنثكتي ذو البنية المحببة.

في بعض الأحيان و بسبب انخفاض كثافة الصهارة الغرانيتية يمكنها أن تستغل الشقوق و الفوالق الناتجة عن الاصطدام لتحرك من الأعمق نحو السطح هذه الهجرة تخضعها لانخفاض الضغط و الحرارة

يمثل المبيان التالي تطور الحالة الفيزيائية للغرانيتية، و ظروف انتقاله من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ، و يفصل بين الحالتين منحنى التصلب :



- 1- حدد ظروف تكون الصهارة A ؟  
 2- إذا افترضنا صعود الصهارة نحو السطح بدرجة حرارة ثابتة ، في أي عمق و تحت أي ضغط سوف تتبlier الصهارة A ؟

2- في عمق حوالي 6 كم سوف تتبlier الصهارة الغرانيتية بعد اندساسها في الصخور القديمة، معطية كتلة غرانيتية اندساسية اندسas الغرانيست بين الصخور القديمة يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة حوله و بالتالي ظهور تحول التماس أو التحول الحراري على شكل هالة تحولية تحيط بالغرانيت الاندساسى .

**ملحوظة :**

- + يتبلور الغرانيت في الأعماق ، ولا يستسقح إلا بعد حث الطبقات التي تغطيه .
- + في بعض الأحيان يمكن للصهارة الغرانيتية الوصول إلى السطح ، فتتبlier بسرعة معطية كتلة ضخمة من صخرة تسمى الريوليت ، وهي عبارة عن غرانيت في البنية الميكروليتية.